Packet Tracer. Настройка статических сопоставлений адресов Frame Relay

Топология



Таблица адресации

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска подсети | Шлюз по умолчанию |
|------------|-----------|-----------------|-----------------|----------------------|
| R1 | G0/0 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | Недоступно |
| | S0/0/0 | 10.1.1.1 | 255.255.255.0 | Недоступно |
| R2 | G0/0 | 192.168.30.1 | 255.255.255.0 | Недоступно |
| | S0/0/0 | 10.1.1.2 | 255.255.255.0 | Недоступно |
| R3 | S0/0/0 | 10.1.1.3 | 255.255.255.0 | Недоступно |
| | S0/1/0 | 209.165.200.225 | 255.255.255.224 | Недоступно |
| ISP | S0/0/0 | 209.165.200.226 | 255.255.255.224 | Недоступно |
| Веб-сервер | NIC | 209.165.200.2 | 255.255.255.252 | 209.165.200.1 |
| ПК | NIC | 192.168.10.10 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| Ноутбук | NIC | 192.168.30.10 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 |

Задачи

Часть 1. Настройка Frame Relay

Часть 2. Настройка статических сопоставлений адресов Frame Relay и типов LMI

Сценарий

В этом интерактивном задании вам предстоит настроить два статических сопоставления адресов Frame Relay. Хотя тип LMI устанавливается на маршрутизаторах функцией автоопределения, вы статически назначите тип путём настройки LMI вручную.

Часть 1: Настройка Frame Relay

Шаг 1: Настройте инкапсуляцию Frame Relay на интерфейсе S0/0/0 маршрутизатора R1.

```
R1(config)# interface s0/0/0
```

R1(config-if)# encapsulation frame-relay

Шаг 2: Настройте инкапсуляцию Frame Relay на интерфейсах S0/0/0 маршрутизаторов R2 и R3.

Шаг 3: Проверьте связь.

В командной строке **ПК** проверьте подключение к **ноутбуку**, расположенному по адресу 192.168.30.10, используя команду **ping**.

Отправка эхо-запроса от **ПК** к **ноутбуку** должна оказаться неудачной, поскольку на маршрутизаторе **R1** не настроен маршрут для достижения сети 192.168.30.0. На маршрутизаторе **R1** следует настроить сопоставление адресов Frame Relay, чтобы он мог найти адрес следующего перехода для достижения этой сети.

Часть 2: Настройка статических сопоставлений адресов Frame Relay и типов LMI

На каждом маршрутизаторе следует настроить два статических сопоставления, чтобы у них была связь с остальными маршрутизаторами. Идентификаторы DLCI для связи с этими маршрутизаторами представлены ниже.

Шаг 1: Настройте статические сопоставления адресов на маршрутизаторах R1, R2 и R3.

а. Настройте маршрутизатор R1 на использование статических сопоставлений адресов Frame Relay. Используйте идентификатор DLCI 102 для передачи данных от R1 к R2. Используйте идентификатор DLCI 103 для передачи данных от R1 к R3. Кроме того, маршрутизаторы должны поддерживать групповую рассылку EIGRP на адрес 224.0.0.10. Поэтому требуется ключевое слово broadcast.

```
R1(config)# interface s0/0/0
R1(config-if)# frame-relay map ip 10.1.1.2 102 broadcast
R1(config-if)# frame-relay map ip 10.1.1.3 103 broadcast
```

- b. Настройте маршрутизатор R2 на использование статических сопоставлений адресов Frame Relay. Используйте идентификатор DLCI 201 для передачи данных от R2 к R1. Используйте идентификатор DLCI 203 для передачи данных от R2 к R3. Для каждого сопоставления используйте верный IP-адрес.
- с. Настройте маршрутизатор R3 на использование статических сопоставлений адресов Frame Relay. Используйте идентификатор DLCI 301 для передачи данных от R3 к R1. Используйте идентификатор DLCI 302 для передачи данных от R3 к R2. Для каждого сопоставления используйте верный IP-адрес.

Шаг 2: На маршрутизаторах R1, R2 и R3 в качестве типа LMI настройте ANSI.

Введите следующую команду на последовательном интерфейсе каждого маршрутизатора.

R1(config-if) # frame-relay lmi-type ansi

Шаг 3: Проверьте соединение.

Теперь ПК и ноутбук должны успешно отправлять эхо-запросы друг другу и веб-серверу.